

Инструкцию по взаимодействию с моделью ТС ПиОТ

Минимальные требования ПК:


Процессор уровня Intel Core i3, не менее 4-8 ГБ оперативной памяти (RAM), SSD-накопитель, операционная система Windows 10/11 и монитор с разрешением от 1024x768

Обновление конфигурации до поддерживаемой версии:

Поддержка ТС ПиОТ доступна с версии конфигурации 3.1.0.26 и выше. Обновление конфигурации производится штатными средствами Платформы 1С с использованием файла обновления доступного в рамках поддержки.

Настройка подключения к ТС ПиОТ:

1. Зайти в программу под правами администратора
2. Перейти в раздел «Администрирование» - «Web сервисы АЗС»



3. В появившемся списке нажать кнопку «Создать»



4. В открывшемся окне выбрать Тип web сервиса «ТС ПиОТ», заполнить URL сервиса(выбрать из шаблона и вместо localhost указать ip пк, где находится ТС ПиОТ). Флаг «общий» указывается для видимости сервиса на всех АЗС. Если флаг не выбран, требуется заполнить магазин для которого будет виден этот сервис. Нажать кнопку «Тест подключения» для проверки доступности и корректной настройки веб-сервиса. Если сервис не доступен, требуется проверить установку модуля ТС ПиОТ по инструкции предоставленную разработчиком модуля ТС ПиОТ. После успешной проверки нажать кнопку «Записать и закрыть»

☆ Web сервисы АЗС (создание) *

Записать и закрыть Записать Тест подключения Еще -

Общая страница

Используется:

Наименование:

Тип web сервиса:

URL Сервиса:

Общий:

Магазин:

Логин:

Пароль:

Организация:

Таймаут (сек):

Записывать лог: включать только для отладки, большой объем

Штатное защищенное соединение орен SSL:

5. Переходим в раздел «Нормативно-справочная информация» - «Кассы ККМ»

6. Выбираем и двойным щелчком открываем кассу ККМ, для которой настраиваем ТС ПиОТ.

☆ Кассы ККМ

Магазин:

Создать Найти... Отменить поиск

Наименование	Магазин	Рабочее место
ООО "Директ Вижн"(АЗС № 1)	АЗС № 1	Администратор(
ООО "ОИЛ"(АЗС № 1) ПК1	АЗС № 1	Администратор(
ООО "ОИЛ"(АЗС № 1) ПК2	АЗС № 1	Администратор(
ООО "ОИЛ"(АЗС №2)	АЗС №2	Администратор(
ООО "ООО"(АЗС № 1) ПК111	АЗС № 1	Администратор(
ООО "ООО"(АЗС № 1) сервер	АЗС № 1	Администратор

7. В открывшемся окне переходим на вкладку «Настройки» и в поле «Веб сервис ТС ПиОТ» заполняем созданный ранее веб сервис.(также веб сервис можно создать из текущей формы)

Screenshot of the 'Настройки' (Settings) tab in the 'Кассы ККМ' application. The 'Веб сервис ТС ПиОТ' field is highlighted in yellow, and a dropdown menu is open showing 'ТС ПиОТ (общий)' selected. Other fields include Organization, Store, Workstation, and various KKT numbers.

8. После заполнения веб сервиса нажимаем кнопку «Проверить веб сервис ТС ПиОТ». Если настройки заводского номера ККТ и заводского номера ФН совпадают с полученными данными от веб сервиса, то отобразится окно с успешной проверкой.

Screenshot of the 'Настройки' (Settings) tab in the 'Кассы ККМ' application. A modal dialog box titled 'Успешная проверка' (Successful check) is overlaid on the settings. The dialog contains the text: 'OK. Настройки ТС ПиОТ соответствуют настройкам выбранной кассы ККМ'. The 'Проверить веб сервис ТС ПиОТ' button is highlighted in yellow.

9. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» элемента справочника «Кассы ККМ» для сохранения настроек

После указанных настроек выше проверка маркированной продукции будет проходить через ТС ПиОТ. Дополнительно отключать веб сервисы Честного Знака и Локального Модуля Честного Знака не требуется.

